D180350

『SASTIK III Thin-Client Layer』と『EVE MA』の連携

株式会社ディー・ディー・エス 営業本部 営業技術部

1 「SASTIK III Thin-Client Layer」との連携

株式会社サスライトのシンクライアント「SASTIK III Thin-Client Layer」のログイン画面を EVE MA ID マネージャーに登録することで、これまで利用していたログイン画面に EVE MA の認証画面を適用 することができます。

適用後は、ログイン認証時に、これまで手入力していたアカウント ID、ログインパスワードを EVE MA ID マネージャーが代理入力するため、ユーザーは、EVE MA の認証を行うだけでシンクライアント にログインできるようになります。

2 「SASTIK III Thin-Client Layer」について

SASTIK III Thin-Client Layer は、サーバー(SASTIK III Server)とサーバーに対する認証用 USB キー (SASTIK 0MB キー)とで構成されます。SASTIK III Server をインストールしたサーバーマシンを DMZ (非武装地帯)に設置すると、社外からのアクセスに対して SASTIK III Server が接続元の端末(Windows PC)と暗号化通信を行ったうえで、社内システムに接続します。SASTIK III Thin-Client Layer の使用中 は接続元の端末(Windows PC)上に、シンクライアントレイヤーを構築し、サーバー上のデータを使用す る際は全てそのレイヤー上での作業になるため、痕跡が残らず情報漏洩の心配がありません。

3 「SASTIK III Thin-Client Layer」の起動と登録方法

(ア)「SASTIK III Thin-Client Layer」の起動

SASTIK キーを USB ポートに接続して、SASTIK を起動させます。
 ※ Now loading の画面が表示されます。

SASTIK 起動中の表示

※ SASTIK キーを接続して、画面右下にドライブの表示が出た場合は、クリックしてログ

D180350

イン画面へ進みます。



SASTIK キーのドライブとしての表示

- SASTIK
- ログイン画面(アカウントIDとログインパスワードの画面)が表示されます。

SASTIK ログイン画面

(イ) ID Manager アプリケーションの追加

ዶ 🗆 🤌 🤮 🛤 🏛 🛹 🎯

① EVE MA 管理ツールにログインしてドメインのプロパティを開き、[EVE] – [アプリケーシ ョン]を表示します。

^ 🛥 🖬 🕸 💷 A

- (2) 「[50006] ID Manager application plugin」を選択して [追加] ボタンをクリックします。
- ③ [ID Manager アプリケーションの追加] 画面で名称等を設定します。
- (ウ)「SASTIK III Thin-Client Layer」の登録
 - ① 追加したアプリケーションを選択して「詳細 | ボタンを押下し、「アプリケーションの登録 |

画面が表示します。

 ② EVE MA の「アプリケーションの登録」画面で虫めがねアイコンを、「SASTIK III Thin-Client Layer」のログイン画面にドラッグ & ドロップします。

205 205 RATE	SASTIK	かプリケーションの登録 ID Manager登録名(A) [Mritled] 被出品件 シイトル(T). [Mritled] プロセス名(A)	- C X
	772	送出手編 送出手中 WebCHO WebCHO WebCHO @ KeyGendYY	
		作成日時: 2017/10/28 13:08:32 更新日時:	
			4+>25
# P 🗊 🤗 🛢 🖡	🔹 🖉 🥌 🚵		^ Se 💭 d× 📮 A 2017/10/28

虫めがねアイコンを、対象アプリケーションにドラッグ&ドロップ

③ 「SASTIK III Thin-Client Layer」のログイン画面の情報を取得後、ログインに必要な情報を 設定します。

🏠 アプリケーシ	/ヨンの登録				_		×
ID Me	anager登録名(N):	SASTIK					
検出条件	タイトル プロセス名(P): キーワード □サイズ(Z)	SASTIK login Adapter.exe res://Adapte 1200 ×	r.exe/index.html			☑完全一致 ☑完全一致	
送出手順 送出モー ● Web(H) Mindow(○ KeySene	コントローJ 原テキスト) ついスワー つ初めてご こしGIN 2× 2018/02/05	レ ボックス ドボジクス 利用の方	送出データ ユーザーロ パスワード クリック	HTML (INPUT id=pacsount on (INPUT id=pacsword o (A id=register href="ap (A id=login style="COL (A id=close style="FO		 「有効(G) 「自動送」 「詳細設定(C) テスト実行(C) ログ設定(インボート(エクスポート 登録(R) キャンセル 	Ľ(Q))) S) ¥) F) (E)

ログインに必要な情報を設定(登録画面)

- 4 「SASTIK III Thin-Client Layer」へのログイン
 - (ア)認証の流れ(EVE MA 連携前)

EVE MA との連携前は、「SASTIK III Thin-Client Layer」に対してアカウント ID とログインパ

スワードの手入力が必要です。

① SASTIK キーをクライアント端末の USB ポートに接続して、SASTIK を起動させます。

2015 2015 原态安置2/254	SASTIK	
	275234 80 03420120-17 LOGIN	
# Р Ф 6 е 1	a ĉ	^ ₩ ₩ 4 ♥ A 1340

アカウントID、ログインパスワードを手入力します。

20-15 20-15		
素品管理シス 7 仏	SASTIK	
	77055410 Test D97591229-F	
	LOGIN	
п с с с	🚊 🛱 🗢 ©	∧ ☜ d× 👎 A 13:48

③ 入力された情報が正しければ、「SASTIK III Thin-Client Layer」へログインします。



 ④ ログインすると、画面右にツールバーが表示され、ツールバーからブラウザを選ぶと、ブラ ウザが表示されます。



(イ) 認証の流れ(EVE MA 連携後)

EVE MA との連携後は、本人認証後、EVE MA ID マネージャーが「SASTIK Ⅲ Thin-Client

Layer」に対してアカウント ID とログインパスワードを代理入力します。

① SASTIK キーをクライアント端末の USB ポートに接続して、SASTIK を起動させます。

2015 0.85 2272	ZYDZA IN DY/20127-1 DCEN	
■ 2 D @ e	🖬 🛱 🗢 ©	へ 🎟 12 d× 🛡 A 1348 2017/10/28

② EVE MA の認証画面が表示されるので、指定された認証要素で本人認証を実施します。



③ 本人認証成功後、EVE MAID マネージャーが、アカウント ID とログインパスワードを代理



入力することで、「SASTIK III Thin-Client Layer」へログインします。

 ④ ログインすると、画面右にツールバーが表示され、ツールバーからブラウザを選ぶと、ブラ ウザが表示されます。



以上