

SKYSEA

Client View

スカイシー クライアント ビュー

E V E M A

インストール手順書

インストール概要

インストール対象

- 「EVE MA クライアントプログラム」
- 「EVE MA IDマネージャークライアントプログラム」
- 「指紋認証デバイス用ドライバ」

「UBF-Touchドライバ」

もしくは

「Synaptics FP Sensors ドライバ」

もしくは

「Synaptics WBF ドライバ」 (Windows 10用)

インストールの流れ

1. インストール環境のチェック

Windows 7 以前のOSではインストールを行いません。

Windows 8.1/10 の32bit/64bit環境にてインストールを行います。

2. 認証デバイス用ドライバがインストールされているかのチェック

- 以下の文字列のもの
Synaptics FP Sensors DDK
Synaptics WBF DDK
NFC Port Software
- 以下の文字列で始まるのもの
EVE MA Vsc Driver
- 以下の文字列が含まれるもの
FUJITSU PalmSecure Sensor Driver
mofiria Corporation (WinUSB) Finger Vein Authentication Device
mofiria Corporation mofiria Finger Vein Authentication Device

3. ドライバがインストールされていなければ、ドライバのインストールを実行

配布時のオプションでドライバのチェックおよびインストールを行わないことも可能です。

4. EVE MA クライアントプログラムのインストール

5. EVE MA IDマネージャクライアントプログラムのインストール

EVE MA IDM Client は配布時のオプションで指定。

[インストール手順-ソフトウェア配布の登録]にて説明します。

※利用者の画面にはインストール画面は表示されず、操作も不要です。



EVE MA ログオン画面では、SKYSEA Client View からリモートログオンは行えません。

インストール手順

インストールファイルの準備①

管理機にて配布するインストールファイルを準備します。

任意のフォルダ（例ではデスクトップに Media ）を作成してください。
その中に 64bit 用の x64フォルダと 32bit 用の x86フォルダを作成してください。（x64とx86のフォルダ名は固定）



「MAClient」で始まる「EVE MA クライアント」のインストールファイルを準備してください。
install.ini (EVE MA インストールマニュアル 参照)があれば、一緒に配布します。


「IDMForEVEMA」で始まる「EVE MA IDマネージャークライアント」のインストールファイルを準備してください。
IDManager.ini (EVE MA IDマネージャーマニュアル 参照)があれば、一緒に配布します。
インストールファイルがない場合、インストールしません。

UBF-Touchドライバをインストールする場合は「UBF-Touch」フォルダを作成します。
必要に応じて「SynapticsFPSensorsSetup」で始まるドライバのインストールファイルを準備してください。
「SynapticsFPSensorsSetup」がない場合、Windows 10は「WBFDDKSetupH」で始まるドライバがあればインストールします。

32bitしかない環境では、x64フォルダは不要です。64bitしかない環境では、x86フォルダは不要です。
x64/x86フォルダが両方あると、配布された端末のOSに合わせてインストールします。

インストールファイルの準備②

管理機にて配布するインストールファイルを準備します。（64bitの例）



Elan 指紋センサードライバーは指紋認証ユニットUBF-Touchを利用する場合に必要なドライバです。

「dpinst.exe」が含まれるディレクトリのファイルを全てコピーします。

64bit / 32bit それぞれのファイルを保存してください。

「ソフトウェア配布への登録」で「/UBFTouch」オプションを追加することで同時にインストールされます。

後述する「アプリケーション一覧」でインストール情報を確認することはできません。

ソフトウェア配布への登録

管理機で SKYSEA Client View を起動し、ソフトウェア配布の登録を行います。

画面はSKYSEA Client View Ver.16.3です。

インストールメディアを指定します。
準備したフォルダ (前頁の例ではMedia) を選択します。

ソフトウェア情報で、ダウンロードサイトより EVE MA 用
ファイルをダウンロードし、選択します。(EVEMAClient.zip)

インストールオプションは以下の4つが使用可能です。

/Reboot

インストール成功後に再起動します。
※インストール時は画面表示がなく、急に再起動となるのでご注意ください。

/UBFTouch

UBF-Touchドライバをインストールします。
Validity指紋センサードライバー(SynapticsFPSensorsSetupなど)は
インストールされません。

/NoDvrChk

ドライバインストールチェックを行いません。

/IdmChk

EVE MA IDM Clientをインストールします。

OK ボタンを押して登録を完了してください。

ソフトウェア配布の実行

インストールしたい端末機を選択し、ソフトウェア配布を実行します。

The screenshot shows the 'アプリケーション一覧' (Application List) window. The top bar includes icons for Office, Virus Protection, Applications, Windows Store Apps, OS, Execution Files, Disallowed Files, Windows Updates, and Software Distribution. The main area is divided into 'ソフトウェア一覧' (Software List) and '実行設定' (Execution Settings).

ソフトウェア一覧

アプリケーション名	分類	メモ	ファイルサイズ	全インストール台数
EVE MA Client	未分類	0	410.76MB	12

実行設定

実行(インストール/アンインストール)開始日時

- 配布完了後即時実行する
- 日時を指定する: 2019/04/25 以降
- 実行時間を指定する: 18:20 ~ 23:59
- 設定日時から 7 日 の間で各端末での実行時間を分散させる

実行オプション

- ログオン状態でのみ実行する
- ログオフ状態(起動直後を含む)またはロック状態でも実行する
- ログオフ状態(起動直後を含む)でのみ実行する

システム権限で実行する

端末機

端末機No.	端末機名	端末機タイプ	インストール状況
71	CLIENT071	SKYSEA端末機(Windows)	
72	CLIENT072	SKYSEA端末機(Windows)	
73	CLIENT073	SKYSEA端末機(Windows)	
74	CLIENT074	SKYSEA端末機(Windows)	
75	CLIENT075	SKYSEA端末機(Windows)	
82	CLIENT082	SKYSEA端末機(Windows)	○
83	CLIENT083	SKYSEA端末機(Windows)	○
86	CLIENT086	SKYSEA端末機(Windows)	○
87	CLIENT087	SKYSEA端末機(Windows)	○
<<	CLIENT088	SKYSEA端末機(Windows)	

インストール済みの端末は、SKYSEA Client View の資産情報が更新されると、インストール状況が“○”になります。インストールに失敗すると、インストール状況に“失敗した理由”が表示されます。

インストール情報の確認方法

インストール情報は、「アプリケーション一覧」にて確認いただくことができます。

アプリケーション一覧 - 利用禁止ソフトウェアのインストール台数: 0台 / 未分類ソフトウェア: 1156個

表示している部署: Localnet1

ソフトウェア資産管理

ソフトウェア 検索

パッケージ クラウド設定

ソフトウェア 種別設定

管理台帳

端末機別 | **アプリケーション別** | パッケージ別

アプリケーション別 インストール状況一覧

ソフトウェアNo.	アプリケーション名	プラットフォーム	カテゴリ	製品名	ソフトウェア種別	ベンダー	エディション	バージョン	インストール台数
2146	EVE MA Client	Windows	未分類						12
2147	EVE MA Client (x86) 3.14.0.37688	Windows	未分類						6
2148	ID Manager for EVE MA (x86) 3.14.0.31389	Windows	未分類						6
2149	Synaptics FP Sensors DDK	Windows	未分類						6
2150	EVE MA Client (x64) 3.14.0.37688	Windows	未分類						6
2151	ID Manager for EVE MA (x64) 3.14.0.31389	Windows	未分類						6
2152	Synaptics WBF DDK	Windows	未分類						2
2153	Validity Sensors DDK	Windows	未分類						4

アプリケーション : 不許可アプリケーションのみ表示

インストール台数 : ライセンス数を超えているもののみ表示

全インストール台数: 1台以上のみ表示

レポート情報設定 | レポート情報インポート | エクスポート

端末機一覧

端末機No	コンピューター名	ドメイン名(ワークグループ名)	メジャーバージョン	表示バージョン	ベンダー	インストール日	インストール状況
82	Client082	WORKGROUP					X
86	Client086	WORKGROUP					X
88	Client088	WORKGROUP					X
89	Client089	WORKGROUP					X
31	Client031	WORKGROUP	3	3.14.0.37688	DDS, Inc.	2019/04/25	O
33	Client033	WORKGROUP	3	3.14.0.37688	DDS, Inc.	2019/04/25	O
51	Client051	WORKGROUP	3	3.14.0.37688	DDS, Inc.	2019/04/25	O
53	Client053	WORKGROUP	3	3.14.0.37688	DDS, Inc.	2019/04/25	O
83	Client083	WORKGROUP	3	3.14.0.37688	DDS, Inc.	2019/04/25	O
87	Client087	WORKGROUP	3	3.14.0.37688	DDS, Inc.	2019/04/25	O

インストール状況: 未インストール端末機のみ表示 インストール済み端末機のみ表示

表示項目変更 | エクスポート

「アプリケーション別」タブにて、EVE MA やドライバのアプリケーション名を選択いただくと、各端末のインストール状況を確認いただくことが可能です。（アプリケーションが表示されない場合は、どの端末にもインストールされていません。）

※インストールされているのに、インストール状況が“O”になっていない場合、まだ資産情報が更新されていない可能性があります。資産情報は、1日1回自動収集されるほか、管理機から今すぐ更新を行うことができます。

SKYSEA Client View は“企業・団体”のお客様向け商品です

SKYSEA
Client View

SKYSEA

検索

<https://www.skyseaclientview.net/>

商品に関するお問い合わせは、Webサイトよりお受けしております。



- 企業名、本社代表電話番号などをお答えいただけない場合、ご利用いただけません。
- 法人以外の方からのお問い合わせには対応いたしかねます。
- サービス・品質の向上とお問い合わせ内容などの確認のために、通話を録音させていただいております。

東京

03-5860-2622

大阪

06-4807-6382

受付時間9:30～17:30(土・日・祝、ならびに弊社の定める休業日を除く平日)

Sky株式会社 <https://www.skygroup.jp/>

■ 東京本社 〒108-0075 東京都港区港南二丁目16番1号 品川イーストワンタワー15F TEL.03-5796-2752 FAX.03-5796-2977

■ 大阪本社 〒532-0003 大阪市淀川区宮原3丁目4番30号 ニッセイ新大阪ビル20F TEL.06-4807-6374 FAX.06-4807-6376

■ 札幌支社 仙台支社 横浜支社 三島支社 名古屋支社 神戸支社 広島支社 松山支社 福岡支社 沖縄支社

●SKYSEA および SKYSEA Client View は、Sky株式会社の登録商標です。●その他記載されている会社名、商品名は、各社の登録商標または商標です。●本文中に記載されている事項の一部または全部を複写、改変、転載することは、いかなる理由、形態を問わず禁じます。●本文中に記載されている事項は予告なく変更することがあります。